




## Configuración de las Cuentas de Email en Windows Live Mail

1. Ingresar a Windows Live Mail y clickear en la solapa de "Cuentas"



2. Allí se debe hacer click en el icono de Correo Electrónico para configurar una nueva cuenta.





3. Se desplegará una pantalla donde deberemos completar los datos y tildar la opción “Definir manualmente la configuración del servidor”

Windows Live Mail

### Agrega tus cuentas de correo electrónico

Si tienes una cuenta de Windows Live ID, inicia sesión ahora. Si no, podrás crear una más adelante.  
[Iniciar sesión en Windows Live](#)

Dirección de correo electrónico:  La mayoría de las cuentas de correo electrónico funcionan con Windows Live Mail, como:

Obtener una dirección de correo electrónico de Windows Live [Hotmail](#)  
[Gmail](#)  
entre muchas otras.

Contraseña:

Recordar esta contraseña

Nombre para mostrar en mensajes enviados:  
Ejemplo: Juan García

Definir manualmente la configuración del servidor

4. Se deberán configurar los servidores SMTP y POP:

- ✓ Servidor de correo entrante POP3: recibir.telered.com.ar
- ✓ Servidor de correo saliente SMTP: enviar.telered.com.ar


**Nota:** En las opciones de servidores salientes deberá estar tildada la opción “Mi servidor requiere autenticación”. También se deberán tildar las opciones de SSL “El servidor requiere una conexión segura (SSL)” y los puertos serán para SMTP: 25 y para POP3: 995.

### Definir la configuración del servidor

Si no conoces la configuración de tu servidor de correo electrónico, ponte en contacto con tu ISP o administrador de red.

Información del servidor de la bandeja de entrada	Información del servidor de la bandeja de salida
Tipo de servidor: <input type="text" value="POP"/>	Dirección del servidor: <input type="text" value="enviar.telered.com.ar"/> Puerto: <input type="text" value="25"/>
Dirección del servidor: <input type="text" value="recibir.telered.com.ar"/> Puerto: <input type="text" value="995"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Requiere una conexión segura (SSL) <input checked="" type="checkbox"/> Requiere autenticación
<input checked="" type="checkbox"/> Requiere una conexión segura (SSL)	
Método de autenticación: <input type="text" value="Texto no cifrado"/>	
Nombre de usuario de inicio de sesión: <input type="text" value="info"/>	





5. El sistema nos mostrará un cartel indicándonos que la cuenta se ha agregado correctamente y comenzará a sincronizar automáticamente.

